

立声 Pro 升级指南

升级注意事项：

1. 升级过程中切记勿断开电源、USB 线，如升级失败重新升级即可；
2. 立声 Pro 主耳机升级至 1.0.9.5 版本之后支持一拖十；支持与版本为 1.0.9.3 的从耳机进行配对使用；
3. 立声 主耳机不支持升级一拖十版本固件。

升级步骤：



1. 打开 moma.com.cn 猛玛官网->下载->立声 Pro；下载立声 Pro 最新版本固件到电脑桌面
2. 并将压缩包解压到电脑桌面



3. 将通话耳机通过 **USB 数据线** 连接到电脑
4. 打开升级软件
 - MAC 系统需要授权才能使用，原因是 Mac 系统识别到第三方应用均需授权



5. 弹窗提示是否升级后点击“是”




6. 升级完成后显示当前耳机版本

配置步骤:

- 提示：配置软件在耳机完成升级之后**无法配对**的才需要进行所有耳机配置



1. 将立声 Pro 耳机通过 **USB 数据线** 连接到电脑



2. 打开“配置软件”，点击“是”进行耳机配置即可

- MAC 系统需要授权才能使用，原因是 Mac 系统识别到第三方应用均需授权

- 所有耳机完成配置之后；主耳机长按 A 按键进入配对状态（麦杆指示灯快速闪烁），从耳机长按 A 按键进入配对状态即可进行配对